# Modulo 07

**CGAINFORMÁTICA** 

Retwin



# **COLETOR DE DADOS**



# Sumário

7.1 – Exportar produtos	3
7.2 –Importar código de barras	3
7.3 – Importar preços	4
7.4 – Importar pesquisa de preços	4
7.5 – Importar estoque coletor	5
Anexo	7
I – Abrir Programa	7
II – Ferramentas auxiliares	8



## 7.1 - Exportar produtos

Em Exportar Produtos, o sistema abre a tela 049, conforme figura 1, e ao confirmar automaticamente será gerado ou atualizado o arquivo coletor. txt localizado no C:\.

xportação	
Gravando arquivo c:\coletor.txt: 0%	
Confirmar	⊘ C <u>a</u> ncelar
	CGA INFORMÁTICA

# 7.2 - Importar código de barras

No menu abrir programas (no coletor) tem o cadastro que vai fazer uma conferência do que está cadastrado apenas coletando a barra e gravando a data da coleta no cadastro (não é necessário ter o banco no coletor). Na tela 618, conforme figura 2, é possível importar esse arquivo do coletor clicando em Carregar, procurar o arquivo e depois clicar em Atualizar para salvar os dados coletados.

Navegação Controles Exibir Voltar
📹 📭 🕒 🖌 🥥 🚍 📘
Anterlor Proximo Carregar Atualizar Cancelar Relatorio Voltar
Listagem de produtos: Descrição Código Barra Data Hora
0000077961860 14/09/2010 17:18:11
ACHOCOLATADO TODDY 400 GR TRADICIONAL 001370 7894321711263 09/09/2010 17:18:06
HELLMANN'S MAIONESE TRAD.250 GR 001488 7894000050027 09/09/2010 17:18:28
PAPEL HIGIENICO NEVE C/ 4 UN NEUTRO 001602 7891172421174 09/09/2010 17:18:07
SPAL REFRIG COCA COLA 2.250L DESC. 011650 7894900018394 14/09/2010 17:18:01
SPAL REFRIG FANTA LARANJA 600 ML 000174 7894900033632 09/09/2010 17:18:36
YPE DETERG.YPE NEUTRO 500 ML 011766 7896098900208 09/09/2010 17:18:30

Figura 2 – Importar código de barras



## 7.3 – Importar preços

No menu conf. preços do coletor, tem a visualização da descrição e do preço do produto bipado. Ao estar com a visualização do produto na tela, o cursor do coletor pisca sobre o preço e é possível fazer alterações, bastando apenas digitar o novo preço separando os centavos por vírgula. (é necessário o banco estar carregado no coletor através da primeira rotina – exportar produtos). Na tela 617, conforme figura 3, é possível importar esse arquivo do coletor clicando em Carregar, procurar o arquivo e clicar em Atualizar para salvar os dados coletados.

egação <u>C</u>	ontroles <u>E</u> xibir <u>V</u> oltar				
ත් I imeiro Úl	ir∋ 🕞 🖌 🚺 timo Carregar Confirmar Voltar				
rodutos C	Coletados a serem atualizados				
Prod Cod	Descrição	Preço Antigo R\$	Preço Coletado R\$	Atualiza [S/N] Status	
006583	ABACAXI EM CALDA TRIANGULO MIN	4,97	4,95	S	
016042	CEASA ABOBRINHA PICADA 250G	2,59	2,69	S	
010596	ABS.CAREFREE C/15	117,60	2,99	S	
010794	ABS.CAREFREE BRISA C/15	117,60	1,20	S	
010792	ABS.CAREFREE ORIGINAL C/15	117,60	2,99	S	
010793	ABS.CAREFREE NEUTRALIZE C/15	117,60	1,00	S	
012374	ABS.CAREFREE ORIGINAL FRESCURA	117,60	2,99	S	
053710	ABS.INTIMUS GEL BASICO SUAVE S	1,70	1,79	S	
053709	ABS.INTIMUS GEL BASICO SUAVE C	1,80	1,79	S	
052754	ABS.INTIMUS GEL NORMAL SECA C/	2,35	1,99	S	
004847	ABS.INTIMUS GEL NORMAL SUATE "		1 00	e	
004708	ABS.INTIMUS GEL NOTURNO C/	Importanto Dao	los Favor Aguarda:	r	-
004711	ABS.INTIMUS GEL NORMAL SUA		510		-
052755	ABS.INTIMUS GEL NORMAL SEC		54.9		-
013169	ABS.INTIMUS GEL TEENS SUAV				
003523	ABS.INTIMUS GEL TEENS SUAVE FL	2,50	2,39	S	_
011662	ABS.O.B.MEDIO C/6UN	3,99	3,79	S	
001607	ABS.O.B.MEDIO	6,90	4,79	S	_
052694	ABS.O.B.MINI EMB BOLSA C/6UN	3,99	3,79	S	
001605		6,90	4,79	S	

#### Figura 3– Manutenção de Preços Via Coletor

### 7.4 - Importar pesquisa de preços

A pesquisa de preço é utilizada para levar o coletor no concorrente, realizar uma pesquisa dos preços e através da Pesquisa de preços dos dados coletados (tela 616), conforme figura 4, carregar arquivo e visualizar utilizando as opções do filtro Listar Todos ou Listar Compactos, conforme relatórios das figuras 5 e 6.



Figura 4 – Pesquisa de preços com dados coletados



	<u>Pe</u>	esquisa de preços Coleta	<u>dos</u>			Página: Emissão: Relatório:	1 16/10/2010 616
Código		Preço Atual	Loja 1	Loja 2	Loja 3	Loja 4	Loja 5
001370	ACHOCOLATADO TODDY 400 GR TRADICIONAL	3,39	2,36		2,25	3,00	
001488	HELLMANN'S MAIONESE TRAD.250 GR	2,65		2,52	2,00	3,00	
001602	PAPEL HIGIENICO NEVE C/4 UN NEUTRO	4,50	4,25		3,56	3,00	
011650	SPAL REFRIG COCACOLA2250L DESC.	3,59	2,35	3,99	2,25	3,00	
000174	SPAL REFRIG FANTA LARANJA 600 ML	2,10		1,00	77.961.860,0	3,00	
011766	YPE DETERG.YPE NEUTRO 500 ML	0,99	0,99	2,00	0,99	3,00	

#### Figura 5 – Preços coletados Opção de filtro Listar todos

	<u>Pe</u>	esquisa de preços Coleta	<u>dos</u>			Página: Emissão: 1 Relatório:	1 6/10/2010 616
Código	Descrição	Preço Atual	Loja 1	Loja 2	Loja 3	Loja 4	Loja 5
011650	SPAL REFRIG COCACOLA2250L DESC.	3,59	2,35	3,99	2,25	3,00	
011766	YPE DETERG YPE NEUTRO 500 ML	0,99	0,99	2,00	0,99	3,00	
	2 registros listados.	4.58	3.34	5,99	3.24	6	

Figura 6 – Preços coletados Opção de filtro Listar compacto

# 7.5 – Importar estoque coletor

Para importar os dados coletados, o sistema traz a opção de zerar os saldos no menu Estoque / Contagem / Zerar saldos e escolha as opções conforme figura 7 (tela 148).

<mark>(140)</mark> - Zerar saldos			
Opções de zeramento:			
🔿 Zera os saldos negat	ivos	🔿 Zera todos os	saldos
Saldos:			
🔽 Loja		🥅 Depósito	
Seção:	6		
Grupo:	6		
Sub-Grupo:	6		
Segmento	6		
<u>C</u> onfirma:	r	<u> </u>	echar
			CCA INFORMÁTICA

Figura 7 – Zerar saldos



Em seguida, volte no menu Coletor, escolha a opção Importar Estoque Coletor, conforme figura 8 e o sistema carregará a tela 556, conforme figura 9.

ações e Pedidos	Estoque	Coletor	Notas Fiscais	Financeiro	Estatísticas	Frente de Caixa	Utilitários
		Expor Impor	tar Produtos tar Código de E	Barras			
		Impor Impor	tar Preços tar Pesquisa de	e Preços			
		Impor	tar Estoque Co	letor			



🔞 (650) - Importar estoque coletor								- 7	X
<u>N</u> avegação <u>C</u> ontroles <u>E</u> xibir <u>V</u> oltar								Minimi	zar
Ariterior Próximo Carregar Confirmar Cancelar Relatório Voli Listagem de produtos:	] ar								
Descrição	Código	Barra	Contado	Saldo	Diferença	Valor R\$	Data	Hora	^
ACHOCOLATADO TODDY 400 GR TRADICIONAL	001370	7894321711263	54	20	34	3,39	13/09/2010	17:29:2	
HELLMANN'S MAIONESE TRAD.250 GR	001488	7894000050027	169	20	149	2,65	13/09/2010	17:31:5	
PAPEL HIGIENICO NEVE C/ 4 UN NEUTRO	001602	7891172421174	119	20	99	4,50	13/09/2010	17:31:5	
SPAL REFRIG COCA COLA 2.250L DESC.	011650	7894900018394	106	20	86	3,59	13/09/2010	17:31:3	
YPE DETERG.YPE NEUTRO 500 ML	011766	7896098900208	50	20	30	0,99	13/09/2010	17:30:1	
	_		_	_	_	_	_	_	

#### Figura 9 – Importar estoque coletor

Ao clicar no botão Carregar na barra de tarefas, o sistema abrirá a tela, conforme figura 10, para buscar o arquivo coletor.txt e para que os dados fiquem gravados é necessário clicar no botão Confirmar.



Figura 10 – Carregar dados do coletor



### Anexo

#### I - Abrir Programa

Para preparar o coletor para iniciar a contagem, escolha a opção 1 - Abrir programa / 2 - Estoque/ 1 - Loja ou 2 - Depósito e ao bipar o produto, aparecerá à descrição, então é só preencher a quantidade e clicar OK.

Para preparar o coletor para descarregar os dados escolha a opção 2 – Enviar dados, 1 – Trf. Arquivos e em seguida 2 – Enviar dados. Ao baixar as informações, ele já trará a opção de Limpar Dados, escolha o arquivo Datafile (que é o arquivo que armazena as contagens).

1.Abrir Programa		PESQUISA MERCADO
2.Enviar Dados		
1		Loja:
1.Trf. Arquivos		
2 Ver dados		
2.701 00000		
3.Apagar dados		PESQUISA MERCADU
A Testa Leitura		Item:
		Preco:
5.Configuracoes		
,	@Metrologic*	
1 Alustian Prog		Hegistros:
T.Atualizar Prog		[ESU] Abandona
2.Enviar dados		[BS] Apaga
2 Alustines Tab		
5.Atualizar Fab		CONSULTA PRODUTO
		Item:
Limpar dados:	(m) (m)	Cod.:
		Desc.:
	Θ 🚥 Θ	R\$:
2.Ultimo Lido		
		[ESC] Abandona
[ESU]:Cancelar		[BS] Apaga
1.Cadastro		
2.Estoque		Itom:
3.Coleta Precos		Otder
4.Pesquisa Merc.		
5.Entrada Estoq.		
		Begistros:
1 <b>4</b> 1 1		TTTOGISCOS.

1.Loja		
2.Deposito		



[ESC] Abandona [BS] Apaga



## II - Ferramentas auxiliares



O programa Download Lookup (conforme ícone) é utilizado para transmitir o arquivo para o coletor.

Download Lookup: v	2.00
<u>F</u> ile name :	Bro <u>w</u> se
C:\coletor.txt	
<u>D</u> ownload via :	Cradle-IR 💌
<u>C</u> OM port :	3 <u>∗</u> (1~255)
<u>B</u> aud rate :	115200 bps 💌
	Configure
<u>0</u> K	Cancel



O programa Data read (conforme ícone) é utilizado para baixar o arquivo para o coletor.

Data read Ver 1.07		
File properties		Options
Directory :	<u></u>	✓ Add <u>R</u> eturn character to each record.
<u>Fi</u> le name :	coletor.txt	Add Line-Feed character to each record.
Save <u>m</u> ode :	Overwrite	Show messages in case of error.
Communication options		✓ View the received data.
Device type :	Cradle-IR	Always show this dialog box.
<u>C</u> OM port :	3 (1~255)	Keep online for receiving data automatically.
<u>B</u> aud rate :	115200 bps	Polling time : 5 (1 ~ 999 sec)
	Modem configuration	<u>O</u> K Cancel